## HƯỚNG DẪN DOWNLOAD VÀ CÀI ĐẶT OPENHAB 3.0.0

- Kiểm tra JAVA đã được cài đặt chưa bằng cách mở cửa sổ Command Prompt (start → cmd) và gõ lệnh:

java -version


Nếu Java đã được cài đặt và đúng phiên bản javal 1 như hình dưới thì bỏ qua bước cài đặt java

```
C:\Users\vantr>

C:\Users\vantr>
```

- Nếu Java chưa cài đặt thì tải Java tại link sau và tiến hành cài đặt:


  <a href="https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jdk11-downloads.html#license-lightbox">https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jdk11-downloads.html#license-lightbox</a> (chọn đúng phiên bản hệ điều hành)
- Vào start, gõ env, chọn Edit the system variables, hộp thoại hiện ra, chọn Environment Variables



Trong ô System variables, chọn New, tại Variable name: điền JAVA\_HOME, tại Variable value: điền đường dẫn đến thư mục cài đặt JAVA (VD: C:\Program Files\Java\jdk-11.0.10), chọn OK để lưu environment variable

## Cài đặt openHAB3

Vào <a href="http://www.openhab.org/download/">http://www.openhab.org/download/</a> chọn hệ điều hành và click Download openHAB 3.0.0 Stable Runtime để tải openHAB




- Vào C:\ tạo thư mục openHAB và giải nén file vừa tải về vào thư mục này


- Khởi động openHAB bằng cách vào C:\openHAB, click phải chuột vào start.bat, chọn Run as Administrator. Nếu cmd thông báo như sau thì quá trình cài đặt đã thành công



Mở trình duyệt web, vào <a href="http://localhost:8080">http://localhost:8080</a> và đăng ký tài khoản openHAB mới



Lưu ý: ở bước install addon, chọn Configure in Setting later để bỏ qua Đây là giao diện openHAB sau khi hoàn tất



----HÉT----